

Vakmanschap bij reiniging en ontsmetting van veetransportmiddelen

VIJF BELANGRIJKE STAPPEN

1

SCHOONSPUITEN MET WATER

- Verwijder mest, strooisel en urine.
- Werk van boven naar beneden, binnen naar buiten.
- Spuit met hoog debiet (minimaal 2.500 liter water/uur).
- Let op hoeken, roosters, kieren, poorten en ventilatoren.

2

VOLLEDIG INSCHUIMEN

- Schuim de hele laadruimte in en wees vooral alert op de moeilijk bereikbare plekken!
- Schuim breekt vet, eiwit en de onzichtbare biofilm af.
- Geef het schuim voldoende inwerktijd.

VERTROUW NIET OP HET OOG; EEN SCHONE LAADRUIMTE
KAN NOG VOL BACTERIËN EN VIRUSSEN ZITTEN!

3

SCHUIM EN VUIL WEGSPOELEN

- Spoel losgekomen vuil, schuim en resten volledig weg.
- Gebruik warm water en voldoende waterdebiet.

SLA HOEKEN, KIEREN EN ROOSTERS NIET OVER;
HIER BLIJFT VUIL ONZICHTBAAR ACHTER!

4

VENTILEREN EN DROGEN

- Laat zo min mogelijk vocht achter, zet zo mogelijk de auto achterover.
- Bacteriën overleven gemakkelijk in een vochtige omgeving.
- Ventileer goed.

SLA DE LAARZENRUIMTE EN WIELKASTEN
NIET OVER; DIT ZIJN DE GEVAARLIJKSTE
RISICOFACTOREN!

CORRECT ONTSMETTEN

- Ontsmet pas nadat er grondig gereinigd, ingeschuimd, gespoeld en gedroogd is.
- Raak alle oppervlakken, hoeken en kieren met de voorgeschreven dosering.
- Wees alert op de gehele inwerktijd.

5



Vakmanschap bij reiniging en ontsmetting

Wie met varkens werkt, weet: verantwoord transport stopt niet na het lossen. Een transportmiddel dat écht bacterie- en virusvrij is, beschermt de gezondheid van de hele varkensstapel. Dat is goed voor het dier, de sector én voor jou.

Samen verantwoordelijk

Varkenshouder, transporteur, handelaar en ontvanger dragen samen de verantwoordelijkheid voor een grondige reiniging en ontsmetting. Juist door heldere afspraken te maken over verantwoordelijkheden, middelen en tijdstippen ontstaat een vaste werkwijze die fouten voorkomt. Geef elkaar gerust deze flyer door als iets beter kan; biosecurity zit in de details.

De sector verandert

Het voorkomen van dierziekten zoals PRRS en Afrikaanse Varkenspest vraagt om uiterst zorgvuldig handelen. Regels en hygiënestandaarden worden strenger. Zichtbaar schoon is simpelweg niet genoeg; elke stap in het proces telt om de onzichtbare biofilm, bacteriën en virussen effectief te verwijderen.

Praktische aandachtspunten

Op de andere zijde staan vijf belangrijke praktische stappen, aansluitend bij de richtlijnen van RespectVee, Vee&Logistiek Nederland en ketenpartijen. Door reiniging en ontsmetting systematisch uit te voeren worden risico's van de insleep of verspreiding van ziektes geminimaliseerd.

Plannen voor de R&O-plaats?

Zijn er plannen voor renovatie of nieuwbouw van de R&O-plaats? Ga vooraf met elkaar in gesprek om te voldoen aan de verplichte voorzieningen zoals een vloestofdichtevloer, een waterslang met voldoende waterdebiet en goede verlichting, zodat chauffeur én varkenshouder daar goed mee kunnen werken.

Wettelijke eisen R&O plaats:

Wasplaats: Voldoende verlichting, verharde vloer met rondom loopruimte (inclusief open laadklep) en vloestofdicht deel met opstaande rand of afschot en afvoer.

Water & slang: Vorstvrije voorziening en minimaal 25 meter slang met voldoende debiet.

Middelen: Geschikt reinigings- en ontsmettingsmiddel inclusief werkende toepassingsinstallatie.

Hygiëne: Handwasgelegenheid voor de chauffeur met koud en warm water, zeep en een schone handdoek.

Uitrusting: Schone én passende bedrijfs-overalls en -laarzen en wegwerp-handschoenen en een afvalbak.



Meer praktijkverhalen en inspiratie?

Scan de QR-code en bekijk praktijkvoorbeelden van effectieve reiniging en ontsmetting. Inloggen op het ledenportaal is vereist.
www.respectvee.nl

